


Handleiding Docu Portal & Hardware Configurator

1. Docu Portal


Inhoudstafel

- Inleiding
- Aan de slag
- Hoofdscherm
- Hoofdscherm – Banner ‘Weet u niet zeker welk ...’
- Hoofdscherm – Link naar andere toepassingen
- Docu Portal-zoekmachine
- Link naar andere toepassingen
- Zoeken naar ‘Artikels’ (hoofdstuk C en G)
- Zoeken op ‘Artikelnummer’ ‘408.010...’ (Profiel)
- Detailpagina voor artikel ‘408.0102.XX’
- Profieloverzicht genereren (hoofdstuk C)
- Zoeken naar ‘Snedes’ (hoofdstuk D en E)
- Detailpagina doorsneden
- Zoeken naar het overzicht van mogelijke configuraties per systeem
- Productiestap – Tags/trefwoorden
- Productiestap – Aanvullende informatie
- Productiestap – Zoekmachine
- Zoeken naar ‘Productiestappen’ (hoofdstuk F)




Inhoudstafel

- Zoeken naar 'Maximale afmetingen' (hoofdstuk B of F)
- Zoeken naar 'Beglazingstabellen' (hoofdstuk B of F)
- De Docu Portal-viewer gebruiken – Navigatie
- De Docu Portal-viewer gebruiken – Instellingen
- Download CAD
- Download PDF – Artikels
- Download PDF – Productiestap, snedes ...
- Legenda – Afkortingen




Docu Portal is het nieuwe onlineplatform van Reynaers dat alle actuele informatie voor onze community van partners op één plek bundelt.

Met zijn krachtige zoekmachine is Docu Portal de ideale tool om moeiteloos en uitgebreid in de catalogi te zoeken.



Link naar Docu Portal

Als je bent ingelogd op het portaal voor vakmannen, vind je de link naar Docu Portal onder de rubriek 'Snel navigeren'. Je hoeft niet nog eens in te loggen om Docu Portal te gebruiken.



Productinformatie

We helpen je bij het configureren van jouw ideale productoplossing.

Product downloads →	Docu Portal →
Product zoeken →	Artikel zoeken →
Hardware assemblage →	Tools →
Kleurodecalculator →	Overzicht poederreferenties →
CE Paspoorten →	DigiTrace →
Productcatalogi →	Lees meer →

Productinformatie

In de rubriek 'Productinformatie' van het portaal voor vakmannen vind je opnieuw de link naar Docu Portal, maar ook de link naar de productcatalogi.

Productcatalogi

Dit is de link naar de eigenlijke cataloguswebsite. De website is bijgewerkt tot 1 juli! Daarna is de content als archief beschikbaar.

Het hoofdscherm bestaat uit drie delen.

01. De banner 'Weet u niet zeker welk systeem u moet kiezen?'

De banner 'Weet u niet zeker welk systeem u moet kiezen?' leidt je door naar de rubriek 'Product zoeken' op de website <https://www.reynaers.nl/producten/zoeken>.

Taal

Stel de taal van je voorkeur in

02. Waar ben je naar op zoek?

Via de voornaamste inhoudsrubrieken op Docu Portal kun je de informatie vinden die je zoekt. Deze rubrieken komen overeen met de hoofdstukken van onze systeemcatalogi:


- Artikels (professionelen, toegang en gereedschap) (C) (G)
- Snedes (D) (E)
- Productiestappen (F)
- Maximale Afmetingen (F)
- Beglazingstabellen (F)
- Verwerkingsvoorschriften (B)

03. Links

Links naar andere rubrieken/toepassingen: 'Hardware Configurator' (catalogi van opengaande ramen en deuren), 'Beslagplannen' en 'Toegangscontrole' tot de website




Hoofdscherm – Banner ‘Weet u niet zeker welk systeem u moet kiezen?’






De banner ‘Weet u niet zeker welk systeem u moet kiezen?’

De banner ‘Weet u niet zeker welk systeem u moet kiezen?’ leidt je door naar de rubriek ‘Product zoeken’ op de website <https://www.reynaers.nl/producten/zoeken>. Hier vind je algemene informatie over de systemen, zoals Uf-waarden en prestaties. Ook kun je verschillende systemen vergelijken.



Hoofdscherm – Link naar andere toepassingen


‘Hardware Configurator’ en ‘Toegangscontrole’ zijn een onderdeel van Docu Portal.



Zoeken naar ‘Artikels’ (hoofdstuk C en G)

Klik op inhoudsrubriek ‘Artikels’ om de bijbehorende zoekmachine te openen.

Je kunt ook verschillende zoekvelden combineren om je zoekopdracht te verfijnen, voor een optimaal resultaat.



Vrij zoeken (omschrijving)


Vrije invoer mogelijk om te zoeken binnen de artikelbeschrijvingen.

Voorbeeld: T-PROFIEL > je krijgt alle T-PROFIELEN te zien, maar ook T-PROFIELEN VERSTERKT, VLEUGEL.

‘Vrij zoeken’ is ook handig om naar meerdere artikels tegelijk te zoeken: bv. 4080183 4080102 4080114 4080112

Artikelnummer

Vrij zoeken naar een artikelnummer
Formaat XXX.YYYY.ZZ of XXXYYYYZZ



Productcategorie

De belangrijkste artikelcategorieën zijn ‘Profielen’, ‘Toebehoren’ en ‘Gereedschap’

Producttype

Het producttype van een artikel is de subcategorie waaraan een artikel is toegewezen. In de meeste gevallen is het type gebaseerd op de beschrijving van het artikel. De keuzelijst wordt vooraf gefilterd op basis van de productcategorie die je hebt geselecteerd.

Systeem

De beschikbare systemen in het uitrolmenu zijn gebaseerd op de verkoopbare artikels van je marktprijslijst.

Zoeken op ‘Artikelnummer’ ‘408.010...’ (Profiel)

Als je zoekopdracht meer dan één artikel oplevert, zie je eerst het overzichtsscherm met alle zoekresultaten.
 Klik op een artikel om naar de bijbehorende detailpagina te gaan. Voorbeeld: 408.0102.XX (VLEUGEL)

Sorteren

Met de pijl kun je de resultaten van een specifieke kolom sorteren

Verfijn je zoekopdracht

Ga terug naar de zoekmachine om de zoekresultaten te optimaliseren/te filteren

Je zocht naar:

"408.010"

6 artikelen gevonden:

<

1

>

Results per page: 100 1/6 of 6 results

Tekening	Artikel ↓	Producttype ↑	Beschrijving ↑	Systemen	Status
	408.0109.XX	T-PROFIEL VERSTERKT	T-PROFIEL VERSTERKT HI	MASTERLINE 8-Fu	VRIJGEGEVEN →
	408.0108.XX	T-PROFIEL VERSTERKT	T-PROFIEL VERSTERKT	MASTERLINE 8-Fu	VRIJGEGEVEN →
	408.0105.XX	STOLPPROFIEL	STOLPPROFIEL	MASTERLINE 8-Fu MASTERWALL	VRIJGEGEVEN →
	408.0102.XX	VLEUGEL	VLEUGEL 77MM	MASTERLINE 8-Fu MASTERWALL	VRIJGEGEVEN →

Detailpagina voor artikel '408.0102.XX'

De detailpagina van een artikel bevat alle informatie die beschikbaar is op de cataloguspagina's van de hoofdstukken C en G. Daarnaast zie je op deze pagina alle productiegegevens van de artikels uit hoofdstuk F! Uitleg van MC, CR en MPFT (MFM) > zie afkortingen.

Informatie over het artikel

Artikelnummer, beschrijving en links naar het systeem

Productiestappen (6)

In dit gedeelte is alle informatie over de artikels uit hoofdstuk F gegroepeerd en gecategoriseerd, zoals ontwatering, pershoek, klemblok zaagmachine en profielbewerkingsmachine ...

Afbeelding van het artikel

Downloadrubriek

Je kunt de CAD-versie van de artikelaafbeelding downloaden OF een pdf met alle informatie van de detailpagina van het artikel (vergelijkbaar met de pagina in hoofdstuk C of G)


Technische gegevens

Dit gedeelte bevat technische informatie over het artikel, zoals statische waarden, LM (beschikbare voorraad van lengtes), AS (anodiseren oppervlak) en PS (polijsten oppervlak).

Indeling

Dit gedeelte toont de indeling van het artikel, zoals de C2C- en de corrosieklasse.

408.0102.XX
508.0102.XX H+



Download CAD

Download PDF

LM

30.898 cm³

10.897 cm³

AS

36.200 dm²/m

6.404 cm³

2.675 cm³

PS

11.099 dm²/m

48.248 mm

36.462 mm

C2C
BRONZE

408.0102.XX

VLEUGEL / FMM 1 MASTERLINE 8-Fu, MASTERWALL

Productiestappen

Montage Steunprofiel Rc2	MONTAGE HULP-PROFIEL RAAM INBRAAKWEREND RC2	169.654700	169.654700_0001	MASTERLINE 8-Fu	→
Pershoek	HOEKENPERS 095.B500.00	095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00	095.B500.00_0148	MASTERLINE 8-Fu	→
Pershoek	HOEKENPERS 095.H800.00	095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00	095.H800.00_0109	MASTERLINE 8-Fu	→
Schroefhoek Boormal	LUMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	097.0210.00	097.0210.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→
Schroefhoek Mc	LUMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	095.C300.00	095.C300.00_0909	MASTERLINE 8-Fu	→
Schroefhoek Mfpt	LUMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	197D800.00 + 097.0183.00	197D800.00_0001		
Ontwatering Cr	ONTWATERING VLEUGEL	095.B300.00	095.B300.00_0156		
Ontwatering Cr Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.B300.00	095.B300.00_0152		
Ontwatering Mc	ONTWATERING VLEUGEL	095.C300.00	095.C300.00_0924		
Ontwatering Mc Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.C300.00	095.C300.00_0911		
Ontwatering Mfpt	ONTWATERING VLEUGEL	197D800.00 + 097.0183.00	197D800.00_0006		
Ontwatering Mfpt Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	197D800.00	197D800.00_0003		
Klemblok Mc	KLEMBLOKKEN CNC MACHINES 095.C300.00	095.C300.00 + 095.C364.00	095.C300.00_0835	MASTERLINE 8-Fu	→
Zaagblokken	KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE 095.B600.00	095.B600.00 + 095.B621.00	095.B600.00_0015	MASTERLINE 8-Fu	→

Verwante artikels

Beschrijving	Type	Artikels	Gereedschap	Pers	Mes
Pershoek		168.7111.00 168.8111.00	095.H800.00	095.H820.00	095.H862.00 095.H853.00
Pershoek		168.7011.00 168.8311.00 168.8011.~	095.H800.00	095.H820.00	095.H862.00 095.H853.00
Pershoek		168.7111.00 168.8111.00	095.B500.00	095.B532.00 095.B532.00	095.B574.00 095.B562.00

Profieloverzicht genereren (hoofdstuk C)

Je kunt Docu Portal gebruiken om profieloverzichten te genereren, met inbegrip van de statische waarden. Dit is vergelijkbaar met de profieloverzichtpagina's in hoofdstuk C.

In dit voorbeeld genereren we een overzicht van alle Masterline 8-Fu T-profielen door de zoekvelden 'Productcategorie=Profiel', 'Producttype=T-PROFIEL' en 'Systeem=MASTERLINE 8-Fu' te combineren.

'Productcategorie = Profielen' gebruiken is nodig om een overzicht met statische waarden te krijgen.

Sorteren
Met de pijl kun je de resultaten van een specifieke kolom sorteren

Je zoekt naar:
"Profiel, T-PROFIEL, MASTERLINE 8-Fu"

50 artikelen gevonden:

← 1 →

Results per page: 100 1/50 of 50 results

Verfijn je zoekopdracht

Tekening	Artikel ↑	Producttype ↑	Beschrijving ↑	Systemen	AS dm ² /m ↑	PS dm ² /m ↑	Lm m ↑	Ix cm ⁴ ↑	Iy cm ⁴ ↑	Status
	108.0862.39	T-PROFIEL	T-PROFIEL 40MM	MASTERLINE 8-Fu	24.337	8.080	700	19.241	7193	VRIJGEGEVEN →
	408.0113.XX	T-PROFIEL	T-PROFIEL 80MM	MASTERLINE 8-Fu MasterPatio MASTERWALL	33.984	11.471	700/5.00	23.636	10.131	VRIJGEGEVEN →
	408.0114.XX	T-PROFIEL	T-PROFIEL 107MM	MASTERLINE 8-Fu MASTERWALL	39.383	17.705	700/5.00	33.688	32.465	VRIJGEGEVEN →
	408.0120.XX	T-PROFIEL	T-PROFIEL 87MM	MASTERLINE 8-Fu MasterPatio MASTERWALL	35.384	12.871	700	26.409	14.154	VRIJGEGEVEN →
	408.0165.XX	T-PROFIEL	T-PROFIEL 97MM	MASTERLINE 8-Fu MasterPatio MASTERWALL	37.384	14.114	700	30.055	21.957	VRIJGEGEVEN →
	408.0513.XX	T-PROFIEL	T-PROFIEL 107MM	MASTERLINE 8-Fu MASTERLINE 8-HV MASTERWALL	40.240	14.171	700	26.535	24.652	VRIJGEGEVEN →

Zoeken naar 'Snedes' (hoofdstuk D en E)


Selecteer de optie 'Snedes' om de zoekmachine voor doorsneden te openen.

De zoekresultaten zijn vergelijkbaar met die in hoofdstuk D (doorsnedetekeningen) en hoofdstuk E (werktekeningen) van de catalogus.

Referentienummer van de procestekening
Uniek nummer (bestandsnaam) van de doorsnedetekening

Systeem

Filter op paginatitel
Mogelijke waarden voor de beschrijvingen (configuraties) van de cataloguspagina zijn gebaseerd op het gekozen systeem.



Snedes
Vul enkele van de volgende gegevens in en ontvang alle informatie met betrekking tot de snedes van een specifiek systeem.

Vrij zoeken:
Zoek vrij naar producttype of cataloguspaginatitel

Tekening referentie:
Uniek nummer (bestandsnaam) van de doorsnedetekening

Catalogo pagina D-nummer:
Pagina D-nummer

Systeem:
Selecteer...

Filter op paginatitel:
Selecteer eerst een systeem

Toegevoegd/bijgewerkt sinds:
dd/mm/yyyy

Toegevoegd/bijgewerkt voor:
dd/mm/yyyy

Zoek op → Maak leeg

Vrij zoeken

Vrij zoeken = willekeurige invoer om te zoeken naar de snedes van een specifiek systeem op basis van trefwoorden zoals 'paneel' + 'deur' 'naar binnen' 'borstel'. Vrij zoeken werkt zoals zoeken in Google. De volgorde van de trefwoorden heeft geen invloed op de zoekresultaten. Het beste zoekresultaat verschijnt bovenaan in de lijst.

Toegevoegd/bijgewerkt sinds

Je kunt een specifiek tijdsbereik aangeven om te zoeken naar nieuwe en/of gewijzigde snedes.

Detailpagina doorsneden 'MasterLine 8-Fu paneeldeur binnendraaiend met borstelafsluiting'

Optie 01

Systeem = Masterline 8-Fu + Filter op paginatitel = 'PANEELDEUR BINNENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING'

System:
MASTERLINE 8-Fu x v

Filter by page title:
PANEL DOOR INWARD OPENING WITH BRUSH x v

Referentienummer van de procestekening

MASTERLINE8_S0155.

Uniek nummer (bestandsnaam) van de doorsnedetekening.

De doorsneden in hoofdstuk D hebben het formaat <stelsysteem>_Dxxxx.

De doorsneden in hoofdstuk F hebben het formaat <stelsysteem>_Sxxxx.

Beschrijving doorsneden

'DOORSNEDEN MASTERLINE 8-Fu' en subcategorie 'Paneeldeur'

Reynaers Docu Portal > Snedes > MASTERLINE8_S0155

Handleiding ? Nederlands Polyclose Demo

DOORSNEDEN MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR

D0102706 PANEELDEUR BINNENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING

Document Browser

- design
 - MASTERLINE8_S0155.dwg
 - Sheets
 - STEP_01
 - Model
 - 2D View

Download CAD Download PDF

Updates

09-02-2024
Initiële release.

Reynaers info

Geen bijkomende informatie beschikbaar.

Beschrijving van de cataloguspagina

PANEELDEUR
BINNENDRAAIEND
MET
BORSTELAFSLUITING

Documentbrowser

Om door de verschillende documenten te navigeren, indien beschikbaar

Updates

Belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen staan in dit gedeelte

Reynaers info

Belangrijke informatie voor de partner

Detailpagina doorsneden ‘MasterLine 8-Fu paneeldeur binnendraaiend met borstelafsluiting’

Optie 02

Systeem = Masterline 8-Fu + Vrij zoeken = Paneeldeur
Vrij zoeken werkt zoals zoeken in Google.
De beste zoekresultaten verschijnen bovenaan in de lijst.

Free search:

PANEL DOOR

Process drawing ID:

System:

MASTERLINE 8-Fu

Zoekresultaten
Het beste resultaat:
MASTERLINE8_S0155.

Je zoekt naar:

"MASTERLINE 8-Fu, PANEELDEUR"

28 snedes werden gevonden:

←

1

→

Verfijn je zoekopdracht

Results per page: 100 1/28 of 28 results

Naam ↑	Titel ↑	Systemen	Productiestap Sub-Type
MASTERLINE8_S0155	PANEELDEUR BINNENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0170	PANEELDEUR BUITENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0175	PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND PASSIEF	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0186	PANEELDEUR TWEEZIJDIG BUITENDRAAIEND PASSIEF	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0147	PANEELDEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0151	PANEELDEUR BINNENDRAAIEND MET AUTOMATISCHE DEURDICHTING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0162	PANEELDEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0166	PANEELDEUR BUITENDRAAIEND MET AUTOMATISCHE DEURDICHTING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0167	PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0171	PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND MET KIJKVENSTER	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →
MASTERLINE8_S0173	PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND MET KIJKVENSTER	MASTERLINE 8-Fu	MASTERLINE 8-FU PANEELDEUR →

Het beste zoekresultaat is de eerste doorsnedetekening MASTERLINE8_S0196 'OVERZICHT RAMEN'.

Zoekresultaten

Het beste resultaat:
OVERZICHT RAMEN

Productiestap – Tags/trefwoorden

Om je te helpen specifieke productiestappen te zoeken, zijn aan elke productiestap drie mogelijke tags/trefwoorden gelinkt. Die tags/trefwoorden worden gebruikt in de zoekmachine voor productiestappen.

TAG 01

Type van productiestap

Dit is de hoofdcategorie van de productiestappen: SCHROEFHOEK MPFT

TAG 02

Subtype van productiestap

Subcategorie van het type productiestap: PANEELDEUR (andere voorbeelden: XQ, XQX, XXXX)

TAG 03

Beschrijving van de cataloguspagina

LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING
197.D600.00

The screenshot shows a product catalog entry for 'SCHROEFHOEK MPFT PANEELDEUR' (197.D600.00_0004). The product name is highlighted with a dashed blue box. Below it, the code '197.D600.00 + 097.0183.00' and the description 'LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197.D600.00 | D3006725' are visible. The product is part of the 'MASTERLINE 8-Fu' series.

Technical details and installation instructions are provided in a table below the product name:

! 169.9496.04 MOETEN SAMEN WORDEN GEïNSTALLEERD MET 048.7798.04 OF 168.7073.00 169.9496.04 DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENSEMBLE AVEC 168.7088.00 OU 168.7073.00 169.9496.04 MUST BE INSTALLED TOGETHER WITH 168.7088.00 OR 168.7073.00 169.9496.04 MUSS ZUSAMMEN MIT 168.7088.00 ODER 168.7073.00 INSTALLIERT WERDEN	ENKEL BIJ 408.0096.XX EN 408.0096.XX SEULEMENT POUR 408.0096.XX ET 408.0096.XX ONLY FOR 408.0096.XX AND 408.0096.XX NUR BEI 408.0096.XX UND 408.0096.XX	LIJMINJECTIE NA VERBINDING INJECTION DE COLLE APRÈS LA CONNEXION GLUE INJECTION AFTER CONNECTION KLEBINJEKTION NACH DEM ANSCHLUSS	DICHTINGSMIDDEL MATIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ SEALING AGENT ABDICHTUNG

Additional technical details and installation instructions are provided in a table below the diagram:

LIJMINJECTIE NA VERBINDING INJECTION DE COLLE APRÈS LA CONNEXION GLUE INJECTION AFTER CONNECTION KLEBINJEKTION NACH DEM ANSCHLUSS	LIJMINJECTIE VOOR VERBINDING INJECTION DE COLLE AVANT LA CONNEXION GLUE INJECTION BEFORE CONNECTION KLEBINJEKTION VOR ANSCHLUSS

Productiestap – Aanvullende informatie

Systeem

Elke productiestap is gelinkt aan een of meer systemen. Wordt gebruikt in de zoekmachine voor productiestappen.

Referentie van het gereedschap

Artikelnummer van het hoofdgereedschap en extra onderdelen

Referentienummer van de procestekening

Uniek nummer (bestandsnaam) van de productiestaptekening. In veel gevallen is het unieke referentienummer van de tekening gebaseerd op een gereedschapsnummer of een verwant profiel/toegangsnummer van een artikel. In dit voorbeeld is het referentienummer van de tekening = 197.D400.00_0004 (1)

Toepasbaar voor

Artikels waarvoor deze productiestap geldt

The screenshot displays the Reynaers Docu Portal interface. At the top, the breadcrumb navigation shows 'Reynaers Docu Portal > Productiestappen > 197.D600.00_0004'. The main title is 'SCHROEFHOEK MFPT PANEELDEUR' with the reference number '197.D600.00_0004'. Below the title, the text '197.D600.00 + 097.D183.00 | LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197.D600.00 | D3006725' and 'MASTERLINE 8-Fu' are visible. The central area contains technical drawings for 'TYPE1' and 'TYPE2' of the door profile, with dimensions and callouts. To the right, a 'Document Browser' window is open, showing a tree structure with 'design' and 'Sheets' folders. The 'Sheets' folder contains files like 'STEP_01', 'INFO_TOOLING_01', 'INFO_TOOLING_02', 'INFO_TOOLING_03', 'INFO_A', and 'INFO_B'. At the bottom, there are buttons for 'Download CAD' and 'Download PDF'. Below the main content, a section titled 'Toepasbaar voor' lists article numbers '097.D183.00' and '408.133A.XX'. To the right, an 'Updates' section shows a release date of '06-01-2024' and the status 'Initiale release.'. At the very bottom, a 'Reynaers info' section states 'Geen aanvullende informatie beschikbaar.'.

Updates

Informatie over de vorige versie van de doorsneden

Reynaers info

Belangrijke informatie voor de partner

Productiestap – Zoekmachine

Vrij zoeken

Vrij zoeken = willekeurige invoer om te zoeken naar een specifieke productiestap op basis van de 3 tags!

TAG 03

TAG 01

TAG 02

Systeem

De beschikbare systemen in het uitrolmenu zijn gebaseerd op de verkoopbare artikels van je marktprijslijst.

Type van productiestap

TAG 01

Subtype van productiestap

TAG 02

Artikelnummer

Referentienummer van de procestekening

Uniek nummer (bestandsnaam) van de productiestap

Toegevoegd/bijgewerkt sinds

Je kunt een specifiek tijdsbereik aangeven om te zoeken naar nieuwe en/of gewijzigde productiestappen.

Productiestappen

Vul onderstaande velden in en vind de productiestap waar je naar zoekt.

Vrij zoeken:

Systeem:

Type van productiestap:

Subtype van productiestap:

Artikelnummer:

Artikelnummer van het gereedschap:

Tekening referentie:

Catalogoog pagina D-nummer:

Toegevoegd/bijgewerkt sinds:

Toegevoegd/bijgewerkt voor:

Zoeken naar 'Productiestappen' (hoofdstuk F)

In het voorbeeld zijn we op zoek naar productie-informatie over hoe we het paneel op de vleugel moeten verlijmen in het geval van een Masterline 8-Fu paneeldeur.

We kunnen twee zoekvelden combineren: Vrij zoeken = verlijmen paneeldeur + Systeem = Masterline 8-Fu

Resultaat (beste overeenkomst) is productiestap '097.0786.00_0001' via de tags:

Type van productiestap (zoekveld): VERLIJMEN PANEEL | Subtype van productiestap (zoekveld): PANEELDEUR | Beschrijving van de cataloguspagina: VERLIJMEN PANEEL

Je zocht naar:

"MASTERLINE 8-Fu, VERLIJMEN PANEEL PANEELDEUR"

40 productiestappen gevonden:

←

1

→

Verfijn je zoekopdracht

Results per page: 100 1/40 of 40 results

Type	Productiestap ↑	Titel ↑	Referentie Artikel ↑	Bestandsnaam ↑	Systemen
	VERLIJMEN PANEEL PANEELDEUR	VERLIJMEN PANEEL	097.0786.00	097.0786.00_0001	MASTERLINE 8-Fu →
	PANEELDEUR BORSTELAFSLUITING NAAR BINNEN DRAAIEND	PANEELDEUR BINNENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING	108.0030.XX	108.0030.XX_0007	MASTERLINE 8-Fu →
	PANEELDEUR BORSTELAFSLUITING	PANEELDEUR BUITENDRAAIEND MET	-----	-----	-----

R

Reynaers Docu Portal > Productiestappen > 097.0786.00_0001


Handleiding ? Nederlands ▾

Polyclose Demo



VERLIJMEN PANEEL PANEELDEUR 097.0786.00_0001

097.0786.00 | VERLIJMEN PANEEL | D3000460
MASTERLINE 8-Fu



Document Browser

Tree

Thumbnails

design

097.0786.00_0001.dwg

Sheets

STEP 01-08

System = MasterPatio

De zoekopdracht levert twee tekeningen met maximale afmetingen op: standaard chicane of smalle chicane

Maximale Afmetingen

Vul enkele van de volgende gegevens in en ontvang alle informatie met betrekking tot de maximale afmetingen van de producten die u zoekt.

Vrij zoeken:

Zoek vrij naar producttype of productnaam

Tekening referentie:

Catalogoog pagina D-nummer:

Systeem:

Selecteer...

Filter op paginatitel:

Selecteer eerst een systeem

Toegevoegd/bijgewerkt sinds:

dd/mm/yyyy

Toegevoegd/bijgewerkt voor:

dd/mm/yyyy

Zoek op →

Maak leeg

Je zocht naar:

"MasterPatio"

2 maximale afmetingen werden gevonden:

← 1 →


Naam ↑	Titel ↑	Systemen	Productiestap Sub-Type
MasterPatio Slim Chicane	MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN SMALLE CHICANE	MasterPatio	MASTERPATIO SMALLE CHICANE →
MasterPatio Standard Chicane	MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN STANDAARD CHICANE	MasterPatio	MASTERPATIO STANDARD CHICANE →

Verfijn je zoekopdracht

Results per page: 100 1/2 of 2 results

Zoeken naar 'Maximale afmetingen' (hoofdstuk B of F)

Zoekresultaat: MasterPatio Standard Chicane.



Zoeken naar 'Beglazingstabellen' (hoofdstuk F)

Beglazingstabellen zoeken is vergelijkbaar met zoeken naar maximale afmetingen. Je kunt dezelfde criteria gebruiken om te zoeken naar beglazingstabellen.

In dit geval is zoeken op de systeemnaam voldoende om de gewenste beglazingstabel te vinden: **Systeem** = MasterPatio

Omdat er maar één enkel resultaat is, wordt de beglazingstabel van MasterPatio direct in Docu Portal weergegeven. Je kunt de documentbrowser gebruiken om de tabellen met de verschillende glasdiktes te vinden.

Beglazingstabellen

Vul enkele van de volgende gegevens in en ontvang alle informatie met betrekking tot de beglazingstabellen van een specifiek systeem.

Vrij zoeken:

Zoek vrij naar producttype of cataloguspaginatitel

Tekening referentie:

Catalogo pagina D-nummer:

Systeem:

MasterPatio

Filter op paginatitel:

Selecteer...

Toegevoegd/bijgewerkt sinds:

dd/mm/yyyy

Toegevoegd/bijgewerkt voor:


dd/mm/yyyy

Zoek op → Maak leeg

BEGLAZINGSTABEL MasterPatio GLASSTEUNEN

D300643H D3006436 D3009077 D3006438 D3006437 D3006475 D3006461

glasafmeting	glasdikte	glasafmeting	glasdikte
180.9114.SY	16	080.P126.SY	030.3018.XX
180.9114.SY	17	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	18	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	19	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	20	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	21	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	22	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	23	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	24	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	25	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	26	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	27	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	28	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	46	080.P126.SY	030.3018.XX
180.9114.SY	47	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	48	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	49	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	50	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	51	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	52	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	53	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	54	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	55	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	56	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	57	080.P126.SY	130.3018.XX
180.9114.SY	58	080.P126.SY	130.3018.XX



Document Browser

Tree


Thumbnails

- XQ_SLIM_CHICANE
- Q_2-3-RAIL_MULTIRAIL_STANDARD_BOOKG
- Q_2-3-RAIL_SLIM_CHICANE_BOOKG
- 16-35MM_(4MM)
- 16-59MM_(8MM)
- 22-60MM_(4MM)
- 18-56MM_(8MM)
- Model
- 2D View


Download CAD

Download PDF


De Docu Portal-viewer gebruiken – Navigatie



Navigeren met de documentbrowser
De informatie over de productiestappen kan meerdere bladen beslaan. In dit voorbeeld zijn er twee bladen: 'Stap 01-08' en 'Informatie'. Je kunt met de documentbrowser tussen de verschillende bladen schakelen.



De Docu Portal-viewer gebruiken – Instellingen




Viewerinstellingen

Stel binnen de instellingen van de viewer het volgende in:

Eenheid van weergave: Millimeter

Nauwkeurigheid: 0,1 (1/2)

Dit is belangrijk bij het gebruik van het meetinstrument in de viewer.




Download CAD

Download CAD

Voor artikels kun je de CAD-versie van de artikelaafbeelding downloaden. Van alle andere producties, doorsneden ... wordt de volledige CAD-tekening weergegeven in de viewer. Klik op 'Bestand openen' om het dwg-bestand in je CAD-software te openen. CAD-tekeningen zijn gebaseerd op blokken, xrefs worden niet meer gebruikt.

408.0102.XX
508.0102.XX




408.0102.XX
VLEUGEL 7MM | MASTERLINE 8-Fu, MASTERWALL

Productiestappen

Montage Steunprofiel Rc2	MONTAGE HULPPROFIEL RAAM INBRAAKWEREND RC2	169.654700	169.654700_0001	MASTERLINE 8-Fu	→
Pershoek	HOEKENPERS 095.B500.00	095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00	095.B500.00_0148	MASTERLINE 8-Fu	→
Pershoek	HOEKENPERS 095.H800.00	095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00	095.H800.00_0109	MASTERLINE 8-Fu	→
Schroefhoek Boormal	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	0970210.00	0970210.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→
Schroefhoek Mc	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	095.C300.00	095.C300.00_0909	MASTERLINE 8-Fu	→
Schroefhoek Mfppt	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	197D800.00 + 0970183.00	197D800.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→
Ontwatering Cr	ONTWATERING VLEUGEL	095.B300.00	095.B300.00_0156	MASTERLINE 8-Fu	→
Ontwatering Cr Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.B300.00	095.B300.00_0152	MASTERLINE 8-Fu	→
Ontwatering Mc	ONTWATERING VLEUGEL	095.C300.00	095.C300.00_0924	MASTERLINE 8-Fu	→


LM 700/5.00 m
lx 30.898 cm³
ly 10.891 cm³
AS 36.200 dm²/m



Download PDF

De gegenereerde pdf van een artikel bevat een volledig overzicht van alle informatie die beschikbaar is op Docu Portal. Eigenlijk is het een andere manier om alle informatie uit de pagina's van hoofdstuk C en G te bundelen.


408.0102.XX
508.0102.XX



Download CAD

Download PDF

LM 700/1
lx 30.89
ly 10.89
AS 36.20




408.0102.XX
VLEUGEL 77MM | MASTERLINE 8-Fu, MASTERWALL

Productiestappen

Montage Steunprofiel Raam	MONTAGE HULPPROFIEL RAAM INBRAAKWEREND RC2	169.654700	169.654700_0001	MASTERLINE 8-Fu
Pershoek	HOEKENPERS 095.B500.00	095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00	095.B500.00_0148	MASTERLINE 8-Fu
Pershoek	HOEKENPERS 095.H800.00	095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00	095.H800.00_0109	MASTERLINE 8-Fu
Schroefhoek Boormal				
Schroefhoek Ma				
Schroefhoek Mfpt				

408.0102.XX
VENT 77MM
MASTERLINE 8-Fu, MASTERWALL



Related articles | Verwante artikels | Articles connexes | Verwante Artikel

Description	Type	Articles	Tooling	Press	Knife
Corner Crimp		168.7111.00 168.8111.00	095.H800.00	095.H820.00	095.H862.00 095.H853.00
Corner Crimp		168.7011.00 168.8311.00 168.8011.00	095.H800.00	095.H820.00	095.H862.00 095.H853.00
Corner Crimp		168.7111.00 168.8111.00	095.B500.00	095.B532.00 095.B574.00	095.B562.00 095.B542.00
Corner Crimp		168.7011.00 168.8311.00 168.8011.00	095.B500.00	095.B532.00 095.B574.00	095.B562.00 095.B542.00

Other connections | Andere connecties | Autres connections | Andere Verbindungen

Description	Type	Articles	Machine Centre MC	Multi Functional Punch Tool MFPT	JIG
Corner Rebate		168.0706.00 168.0716.00			
Corner Screw		168.7011.00 168.8311.00 168.8000.00 x2 168.5012.00	095.C300.00	197.0800.00	097.0210.00
Corner Var		168.8075.00 092.5311.00 x2			097.0162.00
Glass support		169.8748.04			
Corner Var		168.0715.00 168.0716.00			

Production steps | Productiestappen | Etape de production | Produktionsschritt

ASSEMBLY SUPPORT PROFILE	MONTAGE SUPPORT PROFIEL WINDOW BUNGALOW PROOF RC2	169.6547.00	169.6547.00_0001
CORNER CRIMP	CRIMPING MACHINE 095.B500.00	095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00	095.B500.00_0148
CORNER CRIMP	CRIMPING MACHINE 095.H800.00	095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00	095.H800.00_0109
CORNER SCREW JIG	GLUE INJECTION + CORNER CONNECTION 197.0800.00	097.0210.00	097.0210.00_0001

408.0102.XX
VENT 77MM
MASTERLINE 8-Fu, MASTERWALL

CORNER SCREW MC	GLUE INJECTION + CORNER CONNECTION 197.0800.00	095.C300.00	095.C300.00_0909
CORNER SCREW MFPT	GLUE INJECTION + CORNER CONNECTION 197.0800.00	197.0800.00 + 097.0163.00	197.0800.00_0001
DRAINAGE CR	DRAINAGE VENT	095.B300.00	095.B300.00_0156
DRAINAGE CR DECORATION PROFILE	DECORATION PROFILE	095.B300.00	095.B300.00_0152
DRAINAGE MC	DRAINAGE VENT	095.C300.00	095.C300.00_0924
DRAINAGE MC DECORATION PROFILE	DECORATION PROFILE	095.C300.00	095.C300.00_0911
DRAINAGE MFPT	DRAINAGE VENT	197.0800.00 + 097.0163.00	197.0800.00_0005
DRAINAGE MFPT DECORATION PROFILE	DECORATION PROFILE	197.0800.00	197.0800.00_0003
MC CLAMP	CLAMP BLOCKS CNC MACHINERY 095.C300.00	095.C300.00 + 095.C304.00	095.C300.00_0835
SAWING CLAMP	CLAMP BLOCKS SAW 095.B600.00	095.B600.00 + 095.B621.00	095.B600.00_0015

Docu Portal



Downloads

408.0102.XX-20240214070147.pdf

Open file

14/02/2024

14/02/2024





Reynaers Aluminium

Gebruikte afkortingen

Sommige productiestappen zoals ONTWATERING, SCHROEFHOEK, T-SCHROEF, T-VAR(iabel) hebben een specifiek achtervoegsel dat het betreffende gereedschapstype aangeeft.

De gebruikte afkortingen zijn:

CR = kopieerfrees

MC = profielbewerkingsmachine (zoals SBZ)

MFPT (MFM) = multifunctionele geleide matrix en/of geleide matrix

JIG = mal

408.0102.XX 508.0102.XX Hi Download CAD Download PDF LM 700/5,00 m Ix 30.898 cm⁴ Iy 10.891 cm⁴ AS 36.200 dm²/m Wx 6.404 cm³ Wy 2.673 cm³ PS 11.069 dm²/m Ax 48.248 mm Ay 36.462 mm C2C BRONZE	408.0102.XX VLEUGEL 7MM MASTERLINE 8-Fu, MASTERWALL Productiestappen <table> <tr> <td></td><td>Montage Steunprofiel Rc2</td><td>MONTAGE HULPPROFIEL RAAM INBRAAKWEREND RC2</td><td>169.654700</td><td>169.654700_0001</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Pershoek</td><td>HOEKENPERS 095.B500.00</td><td>095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00</td><td>095.B500.00_0148</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Pershoek</td><td>HOEKENPERS 095.H800.00</td><td>095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00</td><td>095.H800.00_0109</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Schroefhoek Boormal</td><td>LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00</td><td>0970210.00</td><td>0970210.00_0001</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Schroefhoek Mc</td><td>LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00</td><td>095.C300.00</td><td>095.C300.00_0909</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Schroefhoek Mfpt</td><td>LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00</td><td>197D800.00 + 0970183.00</td><td>197D800.00_0001</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Ontwatering Cr</td><td>ONTWATERING VLEUGEL</td><td>095.B300.00</td><td>095.B300.00_0156</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Ontwatering Cr Decoratie Profiel</td><td>DECORATIE PROFIEL</td><td>095.B300.00</td><td>095.B300.00_0152</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Ontwatering Mc</td><td>ONTWATERING VLEUGEL</td><td>095.C300.00</td><td>095.C300.00_0924</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Ontwatering Mc Decoratie Profiel</td><td>DECORATIE PROFIEL</td><td>095.C300.00</td><td>095.C300.00_0911</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Ontwatering Mfpt</td><td>ONTWATERING VLEUGEL</td><td>197D800.00 + 0970183.00</td><td>197D800.00_0005</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Ontwatering Mfpt Decoratie Profiel</td><td>DECORATIE PROFIEL</td><td>197D800.00</td><td>197D800.00_0003</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Klemblok Mc</td><td>KLEMBLOKKEN CNC MACHINES 095.C300.00</td><td>095.C300.00 + 095.C364.00</td><td>095.C300.00_0835</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> <tr> <td></td><td>Zaagblokken</td><td>KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE 095.B600.00</td><td>095.B600.00 + 095.B621.00</td><td>095.B600.00_0015</td><td>MASTERLINE 8-Fu</td><td>→</td></tr> </table>		Montage Steunprofiel Rc2	MONTAGE HULPPROFIEL RAAM INBRAAKWEREND RC2	169.654700	169.654700_0001	MASTERLINE 8-Fu	→		Pershoek	HOEKENPERS 095.B500.00	095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00	095.B500.00_0148	MASTERLINE 8-Fu	→		Pershoek	HOEKENPERS 095.H800.00	095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00	095.H800.00_0109	MASTERLINE 8-Fu	→		Schroefhoek Boormal	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	0970210.00	0970210.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→		Schroefhoek Mc	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	095.C300.00	095.C300.00_0909	MASTERLINE 8-Fu	→		Schroefhoek Mfpt	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	197D800.00 + 0970183.00	197D800.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→		Ontwatering Cr	ONTWATERING VLEUGEL	095.B300.00	095.B300.00_0156	MASTERLINE 8-Fu	→		Ontwatering Cr Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.B300.00	095.B300.00_0152	MASTERLINE 8-Fu	→		Ontwatering Mc	ONTWATERING VLEUGEL	095.C300.00	095.C300.00_0924	MASTERLINE 8-Fu	→		Ontwatering Mc Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.C300.00	095.C300.00_0911	MASTERLINE 8-Fu	→		Ontwatering Mfpt	ONTWATERING VLEUGEL	197D800.00 + 0970183.00	197D800.00_0005	MASTERLINE 8-Fu	→		Ontwatering Mfpt Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	197D800.00	197D800.00_0003	MASTERLINE 8-Fu	→		Klemblok Mc	KLEMBLOKKEN CNC MACHINES 095.C300.00	095.C300.00 + 095.C364.00	095.C300.00_0835	MASTERLINE 8-Fu	→		Zaagblokken	KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE 095.B600.00	095.B600.00 + 095.B621.00	095.B600.00_0015	MASTERLINE 8-Fu	→
	Montage Steunprofiel Rc2	MONTAGE HULPPROFIEL RAAM INBRAAKWEREND RC2	169.654700	169.654700_0001	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Pershoek	HOEKENPERS 095.B500.00	095.B500.00 + 095.B562.00, 095.B532.00, 095.B574.00	095.B500.00_0148	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Pershoek	HOEKENPERS 095.H800.00	095.H800.00 + 095.H853.00, 095.H820.00, 095.H862.00	095.H800.00_0109	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Schroefhoek Boormal	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	0970210.00	0970210.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Schroefhoek Mc	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	095.C300.00	095.C300.00_0909	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Schroefhoek Mfpt	LIJMINJECTIE + HOEKVERBINDING 197D800.00	197D800.00 + 0970183.00	197D800.00_0001	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Ontwatering Cr	ONTWATERING VLEUGEL	095.B300.00	095.B300.00_0156	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Ontwatering Cr Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.B300.00	095.B300.00_0152	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Ontwatering Mc	ONTWATERING VLEUGEL	095.C300.00	095.C300.00_0924	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Ontwatering Mc Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	095.C300.00	095.C300.00_0911	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Ontwatering Mfpt	ONTWATERING VLEUGEL	197D800.00 + 0970183.00	197D800.00_0005	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Ontwatering Mfpt Decoratie Profiel	DECORATIE PROFIEL	197D800.00	197D800.00_0003	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Klemblok Mc	KLEMBLOKKEN CNC MACHINES 095.C300.00	095.C300.00 + 095.C364.00	095.C300.00_0835	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													
	Zaagblokken	KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE 095.B600.00	095.B600.00 + 095.B621.00	095.B600.00_0015	MASTERLINE 8-Fu	→																																																																																													

2. Hardware Configurator

Hardware Configurator

Gebruiksvriendelijke **product configurator** die transparantie biedt in ons grote productaanbod voor **beslag** en accessoires.

Deze digitale tool begeleidt en **vergelijkt** om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Up-to-date ondersteuning die altijd en overal online toegankelijk is.

Hardware Configurator

Uw zoektocht naar de perfecte raam- of deurbeslagconfiguratie begint hier. Laten we beginnen!

Begin met het selecteren van de productfamilie van uw voorkeur.




Raam →



Deur →

Inhoudsopgave

▪ Aan de slag	4-6
▪ Eerste stappen configuratie	7
▪ Stel uw basisfilters in	8
▪ Selecteer uw openingstype	9
▪ Compatibel beslag	10
▪ Verfijn uw zoekopdracht	11
▪ Configuraties vergelijken	12-13
▪ Resultaten van compatibel beslag bekijken	14
▪ Raadpleeg uw basisartikelen	15
▪ Raadpleeg productie informatie	16
▪ Overzicht compatibele krukken	17
▪ Raadpleeg optionele artikels	18
▪ Materiaallijst	19
▪ Favoriete configuraties	20
▪ Opgeslagen filters	21



Aan de slag

Hardware Configurator is een onderdeel van het Docu Portal.
Het **Docu Portal** is toegankelijk via het Portaal voor vakmannen.

Als u geen toegang heeft tot het klantenportaal, neem dan contact met ons op om uw account in te stellen.




Reynaers Docu Portal

Weet u niet zeker welk systeem u moet kiezen?



Waar ben je naar op zoek?



Klik op **Hardware Configurator**

Aan de slag

The screenshot shows the 'Hardware Configurator' interface. At the top left is a back arrow and 'Docu Portal'. At the top right is a language dropdown set to 'Nederlands' and a user profile for 'Sophia De Vos'. The main heading is 'Hardware Configurator' with a subtext: 'Uw zoektocht naar de perfecte raam- of deurbeslagconfiguratie begint hier. laten we beginnen!'. Below this is a prompt: 'Begin met het selecteren van de productfamilie van uw voorkeur.' Two icons are shown: 'Raam' (window) and 'Deur' (door), both with right-pointing arrows. At the bottom are two buttons: 'Bekijk alle favorieten' and 'Opgeslagen filters weergeven'. Five callout boxes provide instructions: 1. Top left: 'Ga terug naar Docu Portal' points to the back arrow. 2. Top right: 'Klik op de pijl van het keuzemenu en selecteer uw taal.' points to the language dropdown arrow. 3. Middle right: 'Selecteer uw productfamilie' points to the 'Deur' icon, with additional text: 'Momenteel kunt u ramen en deuren selecteren. Voor andere openingstypes kunt u gebruik maken van onze productcatalogi.' 4. Bottom left: 'Favorieten' points to the 'Bekijk alle favorieten' button, with additional text: 'Houd uw favoriete configuraties en voorkeuren bij.' 5. Bottom right: 'Opgeslagen filters' points to the 'Opgeslagen filters weergeven' button, with additional text: 'Sla uw filterselectie op voor uw volgende bezoeken. Een opgeslagen filter is een optelsom van filtercombinaties die samen worden gebruikt.'

Ga terug naar Docu Portal

Klik op de pijl van het keuzemenu en selecteer uw taal.

Hardware Configurator

Uw zoektocht naar de perfecte raam- of deurbeslagconfiguratie begint hier. laten we beginnen!

Begin met het selecteren van de productfamilie van uw voorkeur.

Raam → Deur →

Selecteer uw productfamilie

Momenteel kunt u ramen en deuren selecteren. Voor andere openingstypes kunt u gebruik maken van onze productcatalogi.

Bekijk alle favorieten → Opgeslagen filters weergeven →

Favorieten
Houd uw favoriete configuraties en voorkeuren bij.

Opgeslagen filters
Sla uw filterselectie op voor uw volgende bezoeken. Een opgeslagen filter is een optelsom van filtercombinaties die samen worden gebruikt.

Aan de slag

Favorieten

Houd uw favoriete configuraties en voorkeuren bij..

Opgeslagen filters

Sla uw filterselectie op voor uw volgende bezoeken. Een opgeslagen filter is een optelsom van filtercombinaties die samen worden gebruikt.



Docu Portal > Hardware Configurator

Bekijk alle favorieten ☆

Opgeslagen filters weergeven 🔍

Nederlands ▼

Sophia De Vos [Afmelden](#)

Hardware Configurator

Ga terug naar het startscherm en selecteer een **andere productfamilie**.

← Productfamilie wijzigen (Raam)


← Openingsgroep wijzigen

- Systeem ^
- Maatvoering ^
- Gewicht ^
- Vormgeving ^
- Kruk ^
- Functionaliteit ^
- Veiligheidsklasse ^

Wil je een **binnen-** of **buitendraaiende** configuratie maken?

Element type: Raam

Binnendraaiend



Buitendraaiend



Filter opslaan ✓

Filters wissen ✕

Klik op de pijl van het keuzemenu en selecteer uw **taal**.

Eerste stappen configuratie

Aan de **linkerkant** is een lijst met filters.

Hardware configurator is een selectietool die op basis van uw filters naar geldige resultaten zoekt.

Hoe meer informatie er in de **filters** toegevoegd wordt, hoe nauwkeuriger de zoekresultaten worden weergegeven.

The screenshot shows the 'Hardware Configurator' interface. At the top, there is a navigation bar with a logo 'R', the text 'Docu Portal > Hardware Configurator', and several buttons: 'Bekijk alle favorieten', 'Opgeslagen filters weergeven', a language dropdown set to 'Nederlands', and a user profile 'Sophia De Vos' with an 'Afmelden' link. Below the navigation bar, the title 'Hardware Configurator' is displayed. On the left side, there is a sidebar with a list of filters: 'Productfamilie wijzigen (Raam)', 'Openingsgroep wijzigen', 'Systeem', 'Maatvoering', 'Gewicht', 'Vormgeving', 'Kruk', 'Functionaliteit', and 'Veiligheidsklasse'. Each filter has an expand/collapse arrow. The main area on the right is titled 'Wil je een binnen- of buitendraaiende configuratie maken?' and has a dropdown menu set to 'Element type: Raam'. Below this, there are two columns of product options: 'Binnendraaiend' and 'Buitendraaiend'. Each column shows several icons representing different window configurations. At the top right of the main area, there are buttons for 'Filter opslaan' and 'Filters wissen'. A blue bracket on the right side of the product options points to a text box.

Wil je een binnen- of buitendraaiende configuratie maken?

Element type: Raam

Binnendraaiend

Buitendraaiend

Filter opslaan ✓ Filters wissen ✕

Aan de **rechterkant** ziet u alle beschikbare **openingstypes** voor de door u geselecteerde productfamilie.

Stel uw basisfilters in



Docu Portal > Hardware Configurator

Bekijk alle favorieten ☆

Opgeslagen filters weergeven ↻

Nederlands ▼

Sophia De Vos Afmelden

Hardware Configurator

← Productfamilie wijzigen (Raam)
← Openingsgroep wijzigen

Systeem ▼

Systeem Masterline 8 ⓧ ▼

Maatvoering ▼

Primair Vleugelbreedte ⓘ 970 mm ⓧ

Secundair Vleugelbreedte ⓘ mm ⓧ

Vleugelhoogte ⓘ 1800 mm ⓧ

Gewicht ^

Vormgeving ^

Kruk ^

Functionaliteit ^

Veiligheidsklasse ^

Wil je een binnen- of buitendraaiende configuratie maken?

Element type: Raam

Systeem: Masterline 8 ⓧ

Primair Vleugelbreedte: 970 mm ⓧ

Vleugelhoogte: 1800 mm ⓧ

Filter opslaan ✓

Filters wissen ⓧ

Binnendraaiend



Onze **systemen** staan bovenaan.

Dit is een makkelijke eerste stap naar een specifiek resultaat.

1 Buitendraaiend



De tweede grote impact om een snel resultaat te krijgen, is het definiëren van de **afmetingen** van de vleugel.

2

Het derde eenvoudige filter is het **gewicht**.

3

Selecteer uw openingstype



Docu Portal > Hardware Configurator

Hardware Configurator

[← Productfamilie wijzigen \(Raam\)](#)
[← Openingsgroep wijzigen](#)

Systeem ▾
Systeem Masterline 8 ⓘ ▾

Maatvoering ▾
Primair Vleugelbreedte ⓘ 970 mm ⓘ
Secundair Vleugelbreedte ⓘ mm ⓘ
Vleugelhoogte ⓘ 1800 mm ⓘ

Gewicht ^

Vormgeving ^

Kruk ^

Functionaliteit ^

Veiligheidsklasse ^

Wil je een **binnen-** of **buitendraaiende** configuratie maken?

Element type: Raam

Systeem: Masterline 8 ⓘ

Primair Vleugelbreedte: 970 mm ⓘ

Vleugelhoogte: 1800 mm ⓘ

Filter opslaan ✓

Filters wissen ⓘ

Binnendraaiend



Buitendraaiend



Wanneer de eerste basisfilters zijn ingesteld, kunt u uw openingstype selecteren.

Als er geen openingstype beschikbaar is voor de selectie, wordt het pictogram grijs weergegeven.

De toegepaste **filters** worden hier weergegeven om een overzicht te behouden van de gemaakte **selecties**.

Compatibele hardware



Hardware Configurator

[← Productfamilie wijzigen \(Raam\)](#)
[← Openingsgroep wijzigen](#)

Systeem

Systeem

Masterline 8

Maatvoering

Primair Vleugelbreedte

970

mm

Secundair Vleugelbreedte

mm

Vleugelhoogte

1800

mm

Gewicht

Vormgeving

Kruk

Functionaliteit

Veiligheidsklasse

De toegepaste **filters** worden hier weergegeven om een overzicht te behouden van de gemaakte **selecties**.

Element type: Raam Systeem: Masterline 8 Configuratie type: Enkel Openingsrichting: Binnendraaiend Primair Openingstype: Draai-kiep Primair Vleugelbreedte: 970 mm Vleugelhoogte: 1800 mm

Filter opslaan Filters wissen

Compatibele accessoires 21 Aantal compatibele configuraties

0/4 Vergelijk de geselecteerde configuraties

	Raam 1 Sobinco Invision GO max 90kg Draai-kiep	Raam 2 Sobinco Invision PRO max 130kg Draai-kiep	Raam 3 Sobinco Invision PRO max 130kg Draai-kiep
Verschillen			
KRUK	060.9600.- 1	060.9600.- 1	060.9600.- 1
INSTEESLOT	060.6255.- 1		
MIDDENSLUITING	060.6307.- 1	060.6307.- 1	060.6307.- 1
SCHARNIER	060.9416.- 1	060.9013.- 1	060.9012.- 1
MEENEMER		060.6253.- 1	060.6253.- 1
Overeenkomsten			
Optionele toebehoren			
	Detail →	Detail →	Detail →

Hier worden **optionele toebehoren** opgelijst.

Door op de **pijl** te klikken, kan je navigeren door alle compatibele hardware configuraties die bij elkaar passen.

Verfijn uw zoekopdracht

Leverancier

Leverancier

Sobinco

Siegenia

Kruk

Kruk familie

Kruk type

Vork

Vierkantstift

Kruk connectie

Vergrendelbaar

Element type: Raam

Systeem: Masterline 8

Configuratie type: Enkel

Openingsrichting: Binnendraaiend

Primair Openingstype: Draai-kiep

Primair Vleugelbreedte: 970 mm

Vleugelhoogte: 1800 mm

Filter opslaan

Filters wissen

0/4 Vergelijk de geselecteerde configuraties

Compatibele accessoires 21

☆

Raam 2

Sobinco Invision PRO max 130kg Draai-kiep

☆

Raam 3

Sobinco Invision PRO max 130kg Draai-kiep

Verschillen

KRUK

INSTEKSLLOT

MIDDELSLUITING

SCHARNIER

MEENEMER

Overeenkomsten

Optionele toebehoren

060.9600.-

060.6307.-

060.9012.-

060.6253.-

1

1

1

1

1

1

1

1

Detail

Door de **geavanceerde filters** te gebruiken, kunt u uw compatibele configuraties verfijnen.

We hebben **filtergroepen** aangemaakt. Bijvoorbeeld: Krukken

In deze groep kunt u uw gewenste kruk familie, kruk leverancier, kruk type, kruk connectie, ... selecteren.

Alle toegevoegde informatie heeft een directe impact op de compatibele hardware.

41

Configuraties vergelijken



[Bekijk alle favorieten](#) ☆

Opgeslagen filters weergeven Nederlands Sophia De Vos [Afmelden](#)

Hardware Configurator

Door het **selectievakje** aan te vinken, kan je de configuraties aanduiden die je interesseren om in detail te bekijken en te vergelijken.

Element type: Room

System: Masterline 8

Configuratie type: Enkel

Openingsrichting: Binnendraaiend

Primair Openingstype: Draai-kiep

Scharnier familie: Invision GO

Primair Vleugelbreedte: 970 mm

Vleugelhoogte: 1800 mm

Filter opslaan ✓

Filters wissen 

0/4 Vergelijk de geselecteerde configuraties

Compatibele accessoires 4

Raam 1
Sobinco Invision GO max 90kg Draai-kiep

Raam 3
Sobinco Invision GO max 90kg Draai kiep

Verschillen

INSTEELSL0T

SCHARNIER

0606255-

0609416-

Beschrijving:
SCHARNIERZIJDDE DK RECHTS
Corrosieklasse:

Beschrijving:
SCHARNIERZIJDE DK LINKS
Beschroefingsklasse:

[illegible]

0609415-

MEENEMER

Overeenkomsten

Kruk

MIDDENSLUITING

Optionele toebehoren

[Detail →](#)

2

Klik op **Vergelijk geselecteerde configuraties** voor meer informatie.

Configuraties vergelijken

In de **vergelijkingsfunctie** worden de **verschillen** en **overeenkomsten** op een rijtje gezet.

Om een visuele weergave te creëren, vouwt u de artikelinformatie uit onder het artikelnummer.

In dit voorbeeld zien we linker en rechter scharniersets als een verschil.

Bovendien maakt de derde configuratie gebruik van een meenemer met vorkkruk, terwijl de eerste twee configuraties gebruik maken van een insteekslot en kruk met vierkantstift.

Als je klaar bent, klik op **Sluiten X** om terug te gaan.

Vergelijking van verschillen tussen geselecteerde configuraties

Close X

		Raam Sobinco Invision GO max 90kg Draai-kiep		Raam Sobinco Invision GO max 90kg Draai-kiep		Raam Sobinco Invision GO max 90kg Draai-kiep	
Verschillen							
INSTEKSLOT	^	060.6255.- Beschrijving: INSTEKSLOT Corrosieklasse: 	1	060.6255.- Beschrijving: INSTEKSLOT Corrosieklasse: 	1		
SCHARNIER	^	060.9416.- Beschrijving: SCHARNIERZIJDE DK RECHTS Corrosieklasse: 	1	060.9415.- Beschrijving: SCHARNIERZIJDE DK LINKS Corrosieklasse: 	1	060.9415.- Beschrijving: SCHARNIERZIJDE DK LINKS Corrosieklasse: 	1
MEENEMER	^					060.6253.-	1
Overeenkomsten							
KRUK	^	060.9600.-	1	060.9600.-	1	060.9600.-	1
MIDDENSLOT	^	060.6307.-	1	060.6307.-	1	060.6307.-	1
Optionele toebehoren							

Resultaten van compatibele hardware bekijken

R

Docu Portal > Hardware Configurator

Bekijk alle favorieten

Opgeslagen filters weergeven

Nederlands

Sophia De Vos

Hardware Configurator

Productfamilie wijzigen (Raam)

Openingsgroep wijzigen

Systeem

SysteemMasterline 8

Maatvoering

Primair Vleugelbreedte970 mm

Secundair Vleugelbreedte mm

Vleugelhoogte1800 mm

Gewicht

Vormgeving

Scharnier familieINVISION GO

Zichtbaarheid van de scharnieren

Kruk familie

Leverancier

Kruk

Functionaliteit

Element type: RaamSysteem: Masterline 8Scharnier familie: INVISION GOConfiguratie type: EnkelOpeningsrichting: BinnendraaiendPrimair Openingstype: Draai-kieprimair Vleugelbreedte: 970 mmVleugelhoogte: 1800 mm

Compatibele accessoires 4

0/4 Vergelijk de geselecteerde configuraties

Raam 1

Sobinco INVISION GO max 90kg Draai-kiep

Verschillen

MEENEMER

SCHARNIER

060.6253.-1

060.9415.-1

Beschrijving:
SCHARNIERZIJDE DK LINKS

060.6255.-1

060.9600.-1

060.6307.-1

Detail →

Raam 2

Sobinco INVISION GO max 90kg Draai-kiep

Beschrijving:
SCHARNIERZIJDE DK RECHTS

Corrosieklasse:

060.9416.-1

060.9600.-1

060.6307.-1

Beschrijving:
SCHARNIERZIJDE DK LINKS

Corrosieklasse:

060.9415.-1

060.9600.-1

060.6307.-1

Detail →

Raam 3

Sobinco INVISION GO max 90kg Draai-kiep

Beschrijving:
SCHARNIERZIJDE DK LINKS

Corrosieklasse:

060.9415.-1

060.9600.-1

060.6307.-1

Detail →

Klik op de detailknop hieronder om naar uw configuratiedetails te gaan wanneer u een keuze heeft gemaakt.

44

Raadpleeg uw basisartikelen

Hier vindt u een overzicht van uw afmetingen, gewichtsklasse en scharnier.

The dedicated **hardware plan** for production can be downloaded directly.

Preview your **bill of material**

R Docu Portal > Hardware Configurator > Resultaat

Raam
Sobinco INVISION GO max 90kg Draai-kiep
Primair Vleugelbreedte: 671 - 1200mm
Secundair Vleugelbreedte: min 0mm
Vleugelhoogte: 1201 - 1800mm

Hardwareplan 

Materiaallijst

Voorbeeld stuklijst  Download stuklijst als CSV 

All of your mandatory **base articles** are listed on this first tab.

1. Basis 2. Kruk

Deze configuratie wordt gevormd met de volgende basis:

Tekening	Artikel	Aantal	Corrosieklasse	Beschrijving	
	060.6253.-	1		MEENEMER	Detail →
	060.9415.-	1		SCHARNIERZIJD DK LINKS	Detail →
	060.9600.-	1		KRUKZIJD DK	Detail →
	060.6307.-	1		MIDDENSLUITING	Detail →

1 van 1 pagina

Vorige stap

Volgende stap

[Bekijk alle favorieten](#) 


[Opgeslagen filters weergeven](#) 

Nederlands 



 Sophia De Vos

[Toevoegen aan favorieten](#) 

Raadpleeg productie informatie



Het speciale **hardware plan** voor **productie** kan meteen gedownload worden.




Door op **details** te klikken kunt u **productie-informatie** vinden. Bijvoorbeeld informatie om de freezing te maken voor verschillende krukken of installatie-instructies voor het insteekslot.

1. Basis 2. Kruk

Deze configuratie wordt gevormd met de volgende basis:

Tekening	Artikel	Aantal	Corro	Instructies voor het insteekslot.
	060.6253.-	1		MEENEMER
				Detail →



Overzicht compatibele krukken

R

Docu Portal > Hardware Configurator > Resultaat

Bekijk alle favorieten

Opgeslagen filters weergeven

Nederlands

Sophia De Vos

1. Basis

2. Kruk

Deze configuratie wordt gevormd met de volgende KRUUK :

Tekening	Artikel	Aantal	Corrosieklasse	Beschrijving	
	060.6461.PA	1	COR C4	060.6461.PA : TOUCH HANDLE WITH LOCK	Detail →
	060.6452.XX	1	COR C4	TOUCH RAAMPOMP MET SLOT	Detail →
	060.6453.XX	1			Detail →
	060.6455.XX	1	COR C4	060.6455.XX : TOUCH HANDLE	Detail →
	060.6459.PA	1	COR C4	060.6459.PA : TOUCH HANDLE	Detail →

Raam

Sobinco INVISION GO max 90kg Draai-
kiep

Primair Vleugelbreedte: 461 - 670mm

Secundair Vleugelbreedte: min 0mm

Vleugelhoogte: 1201 - 1800mm

Hardwareplan

Materiaallijst

Voorbeeld stuklijst

Download stuklijst
als CSV

Alle **krukken** die van toepassing zijn worden vermeld. Om naar het volgende tabblad te kunnen gaan, moet u één van de krukken selecteren.

De **corrosieklasse** wordt in deze kolom vermeld indien dit beschikbaar is voor het artikel.

47

Raadpleeg optionele artikels

Optionele artikels worden weergegeven in de laatste tab.



Docu Portal > Hardware Configurator > Resultaat

Bekijk alle favorieten

Opgeslagen filters weergeven

Nederlands

Sophia De Vos

Create a sharing link

Toevoegen aan favorieten

Raam
Siegenia Axxent plus 100 - 130kg Draai-kiep
Primair Vleugelbreedte: 601 - 1200mm
Secundair Vleugelbreedte: min 0mm
Vleugelhoogte: 550 - 2400mm

Hardwareplan

Materiaallijst

Voorbeeld stuklijst

Download stuklijst als CSV


1. Basis 2. Kruk 3. Optionele raambegrenzer

Deze configuratie wordt gevormd met de volgende optionele accessoires.

Tekening	Artikel	Aantal	Corrosieklasse	Beschrijving	
☐	Geen Optioneel RAAMBEGRENZER				
☐	 060.7974.-	1	COR C5	BEGRENZINGSSCHAAR KORT	Detail →
☐	 060.7975.-	1	COR C5	BEGRENZINGSSCHAAR LANG	Detail →
☐	 060.8074.-	1	COR C5	RAAMBEGRENZER	Detail →
☐	 060.8075.-	1	COR C5	RAAMBEGRENZER	Detail →

Vorige stap

Volgende stap



2

1

Opgeslagen filters

Geef uw **filter** een naam.
Bijvoorbeeld het project waar u aan werkt.

2

Geef uw filter een naam Close X

Gemaakt op 7 mei 2024

Filter opslaan Annuleren

3

My filters Delete filter X

☐	Project Antwerp Tower saved filter last used label	<button>Apply filter</button> ▼
☐	Sobimeo SH Invasion Go saved filter last used label	<button>Apply filter</button> ▼
☐	15 Janu 2024 saved filter last used label	<button>Apply filter</button> ▼

Bewaar uw geselecteerde filtercombinatie om uw werk de volgende keer dat u zich aanmeldt gemakkelijker te maken.

Wis al uw **filters** om opnieuw te beginnen en een nieuwe selectie te maken.

1

Filter opslaan ✓ Filters wissen ✕

4



**Together
for better**